




Návod na nastavení dalšího Vašeho počítače do sítě Připojen.cz ve Windows 7

Nastavení




1. Klikněte na tlačítko „Start“ v levém dolním rohu, vyberte „Ovládací panely“.



2. Otevřete položku „Síť a internet“.



3. Otevře se Vám okno „Centrum síťových připojení a sdílení“, v kterém klikněte na položku „Připojení k místní síti“.




4. V okně „Připojení k místní síti - stav“ klikněte na tlačítko „Vlastnosti“.



5. Klikněte na „Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)“ a na tlačítko „Vlastnosti“.

6. Otevře se Vám okno „Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)“. Měla by být označena volba „Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky“ a „Získat adresu serveru DNS automaticky“ – jako na obrázku.

Dříve byli vyplňovány údaje, které máte uvedeny na smlouvě na zadní straně.



Tímto jste ukončili nastavení Vašeho počítače.


Kontrola nastavení a funkčnost internetu:

Správné nastavení a funkčnost Vaší síťové karty si můžete ověřit jednoduchým způsobem.


1. Zkontrolujte zda se po připojení kabelu do síťové karty rozsvítí led dioda na zadní straně síťové karty (většinou zeleně nebo oranžově). Když se nerozsvítí, je buď vadná LAN karta nebo je chyba na kabeláži nebo SWITCHE, ROUTERu – v tomto případě nás neváhejte kontaktovat.

2. Klikněte na ikonu „**START**“

3. Do řádky napište příkaz „**cmd**“ Pak stiskněte klávesu „**OK**“



4. Na obrazovce se objeví černé okno, do kterého napište „**ping www.seznam.cz**“
5. Pokud bude výpis na obrazovce stejný jako na obrázku, „Odpověď od ...“ internet funguje.



Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poradíme a případný problém rychle odstraníme.